

# Procédure du serveur

## RustDesk

Auteur : Arthur GUILLET

Reference : Assurmer

Date : 07/04/2023



	Titre	Reference	Page	
	RéPLICATION AD	Assumer	2 / 5	

## DIFFUSION et VISAS

Diffusion				
Société / Entité	Destinataires	Fonction	Diffusion	Pour info
Assumer	Service IT	Procédure	Réseau	

Visas		
Société/Entité	Nom	Fonction

## SUIVI DES VERSIONS

Version	Date	Auteur	Raison	Nombre de pages
V1.0	07/04/2023	Arthur GUILET	Guide de prise en mains sur Rustdesk	5

## COORDONNEES

Contacts		
Nom	E-mail	Téléphone
Arthur GUILET	arthur.guilet@assumer.fr	01.54.23.79.02

	Titre	Reference	Page	
	Réplication AD	<b>Assurmer</b>	<b>3 / 5</b>	

## SOMMAIRE

- Installation de RustDesk page 4
- Configuration de Rustdesk page 5

	Titre	Reference	Page	
	RéPLICATION AD	Assumer	4 / 5	

## Installation de Rustdesk

1. Entrer la commande : ufw allow proto tcp from 172.16.100.22 to any port 22

```
ufw allow proto tcp from 172.16.100.22 any port 22
```

2. Ensuite indiquer les ports :

- ufw allow 21115:21119/tcp
- ufw allow 8000/tcp
- ufw allow 21116/udp
- sudo ufw enable

```
ufw allow 21115:21119/tcp
ufw allow 8000/tcp
ufw allow 21116/udp
sudo ufw enable
```

3. Télécharger Rustdesk avec la suivante commande écrite : wget <https://raw.githubusercontent.com/dinger1986/rustdeskinstall/master/install.sh> chmod +x install.sh

```
wget https://raw.githubusercontent.com/dinger1986/rustdeskinstall/master/install.sh
chmod +x install.sh
```


4. Enfin installer la solution. Elle sera automatiquement lancer par défaut avec la commande et vous aurez automatiquement la clé générer pour y accéder.

```
./install.sh
```

	Titre	Reference	Page	
	RéPLICATION AD	Assumer	5 / 5	

## Configuration de Rustdesk

### 1. Aller dans ID/Serveur Relais



Votre bureau

Votre bureau est accessible via l'identifiant et le mot de passe ci-dessous.

ID: 159 236 982

Mot de passe: \*\*\*\*\*

Contrôler le bureau à dista

31 650 104

Transférer le fichier

- ✓ Activer le contrôle clavier/souris
- ✓ Activer la synchronisation du presse-papier
- ✓ Activer le transfert de fichiers
- ✓ Activer le tunneling TCP
- Entrée audio
- Autoriser la modification de la configuration à distance**

- ID/Serveur Relais
- Liste blanche IP
- Socks5 Agents

- ✓ Autoriser le service
- Autoriser l'accès direct par IP**

- Connexion
- Changer d'ID

- Langue
- À propos de RustDesk

### 2. Indiquer l'adresse du serveur et ça key dans le client Rusdesk



ID/Serveur Relais

Serveur ID: desk.guilet.fr

Serveur relais:

Serveur API:

Key: y9VKHN9DiOll1Yn2Fr5xn1wXfSulrvxnRwkLA4qlog=

Annuler Confirmer